Boletín Informático

Junta Nacional de Jardines Infantiles Oficina Regional

Volumen Nº 3, Nº 4

Octubre 2013

SmartTV

Los Smart TV son televisores en los que a parte de servir para ver la televisión, con ellos podemos navegar por internet.

Además también incorporan home cinema para ver la televisión como si estuviéramos en el cine. Podemos grabar y reproducir películas y también podemos navegar por internet y dejar comentarios en nuestro facebook, utilizar nuestro correo electrónico, descargar videos de youtube, etc, así como conectar dispositivos externos a través de sus puertos.

Y para rematar incluso podemos instalar software en nuestro propio televisor y usarlo como si fuera un computador.

Ya existen App Store (tiendas de programas con juegos y muchas aplicaciones) para descargarse e instalar programas en nuestro propio smart televisor. Estas tiendas son propias de cada marca de televisor, como ocurre con los Smartphones.

Todos estos televisores tienen una interface fácil e intuitiva de manejar, que hacen que sean muy fácil su uso y con su propio sistema operativo. Además las pantallas de estos televisores son de última generación LCD o LED.

Como resumen podemos decir que con un **Smart Tv** podemos:

* Navegar por internet.
* Correo electrónico, redes sociales, comunicaciones en tiempo real, etc.
* Ver y grabar películas, series, documentales, etc.
* Instalar software.
* El cine en casa.
* Entradas para dispositivos de almacenamiento externos.
* Equipo de música.
* Compartir contenidos multimedia.
* Descargar videos, etc.
* Ver Canales de Televisión por internet.

MAS CARACTERISTICAS DEL LG SMART TV EN : apoyoinformatico.jimdo.com

NOVEDADES

Puntos de interés especial:

Algunos Cuidados que debemos tener con la impresora Epson L355

Contenido:

Smart TV 1

Algunos Cuidados que debemos tener con la impresora 2

GMAIL BACKUP 4

PERSONALIZA TU PENDRIVE

Algunos Cuidados que debemos tener con la impresora Epson L355

Como limpiar y transportar la impresora Epson L355

Como limpiar la Impresora

Para que el funcionamiento de su impresora sea óptimo, debe limpiarlo varias veces al año.

Cierre la bandeja de salida del papel y el soporte del papel cuando no esté utilizando la impresora para protegerlo del polvo.



PRECAUCION: No utilice un cepillo duro, alcohol o disolventes de pintura para limpiar la impresora ya que lo podría dañar. No aplique aceites u otros lubricantes en el interior del producto o no permita que el agua penetre en el interior.

Apague la impresora.

Desconecte el cable de alimentación eléctrica.

Desconecte todos los cables conectados a la impresora.

Retire todo el papel.

Limpie la superficie para documentos con un paño suave que no suelte pelusa (se recomienda uno de microfibra), humedecido con un poco de limpiavidrios.

PRECAUCION: No rocíe el limpiavidrios directamente en el cristal y no ejerza presión sobre la superficie para documentos.

Limpie la carcasa exterior y el panel de control con un paño suave y seco. No utilice productos de limpieza líquidos o químicos.

Como transportar la impresora

Si necesita enviar o transportar la impresora a una distancia larga, debe prepararlo para el transporte tal como se describe a continuación.

PRECAUCION: Al transportar o almacenar la impresora, siga estas instrucciones:

No incline el producto, no lo coloque verticalmente y no lo ponga boca abajo; de lo contrario, se podría derramar la tinta.

Apague el producto.

Levante la unidad del escáner y compruebe que el cabezal de impresión se encuentre a la extrema derecha (posición de inicio). Si no lo está, encienda la impresora, espere a que el cabezal de impresión se mueva al extremo derecho, luego apague el producto de nuevo.



Fije el cabezal de impresión a la impresora con cinta adhesiva.

PRECAUCION: **No coloque cinta adhesiva en el cable plano blanco que se encuentra en el interior de la impresora; de lo contrario, podría dañar el producto.**

Baje la unidad del escáner.

Retire todo el papel del producto.

Desconecte el cable de alimentación..

Desconecte todos los cables conectados al producto.

Coloque el bloqueo de transporte en la posición bloqueada (de transporte):



Revise que los tapones de los tanques de tinta estén instalados firmemente.



Coloque las tapas de transporte incluidas con el producto encima de las partes sobresalientes de los tanques de tintas, luego enganche la unidad de tanques de tinta al producto.



Cierre la bandeja de salida del papel y el soporte del papel.



Apriete la barra de liberación y empuje el panel de control hacia abajo con cuidado para bajarlo.



PRECAUCION: No baje el panel control sin primero apretar la barra de liberación o podría dañar la impresora.

Utilice los materiales de embalaje originales, si es posible, o utilice materiales equivalentes con material acolchado de protección alrededor del producto.

PRECAUCION: Mantenga el producto nivelado durante el transporte. De lo contrario, se podría derramar la tinta.
No coloque botellas de tinta abiertas en la caja con la impresora.

Antes de utilizar la impresora:

Asegúrese de retirar la cinta adhesiva del cabezal de impresión.
Coloque el bloqueo de transporte en la posición desbloqueada (de impresión):
Retire las tapas de transporte.

Nota: Guarde las tapas de transporte en el costado de la unidad de tanques de tinta cuando esté utilizando la impresora.



Si observa que la calidad de impresión ha disminuido cuando vuelva a imprimir, limpie y alinee el cabezal de impresión.



Cómo limpiar el cabezal de impresión con una utilidad de la computadora

Puede limpiar el cabezal de impresión con una utilidad en su computadora Windows.
1. Cargue algunas hojas de papel normal en el producto.
2. Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic con el botón derecho en el icono del producto en la barra de tareas de Windows.
Seleccione **Impresión y Fax**, seleccione su producto y seleccione **Abrir cola de impresión**.
Seleccione **Utilidad**.
3. Seleccione **Limpieza de cabezales**.
Verá una de estas ventanas:

4. Haga clic en **Iniciar** para empezar el ciclo de limpieza.
El indicador de encendido parpadea durante todo el ciclo de limpieza y permanece encendido cuando termine el ciclo de limpieza.
PRECAUCION: Nunca apague el producto durante un ciclo de limpieza o podría dañarlo.
5. Cuando el indicador de encendido deja de parpadear y permanece encendido, puede revisar si los inyectores están limpios; haga clic en **Imprimir patrón de test de inyectores** y haga clic en **Imprimir**.
6. Revise el patrón impreso para ver si aparecen espacios en las líneas.
El cabezal de impresión está limpio o
Necesita limpiar el cabezal de impresión.
• Si no aparecen espacios, haga clic en **Finalizar**.
• Si aparecen espacios o el patrón se imprime de forma tenue, haga clic en **Limpiar** para limpiar el cabezal de impresión otra vez.
Si no ve ninguna mejora después de la cuarta limpieza, apague el producto y espere por lo menos 6 horas. Después, vuelva a limpiar el cabezal de impresión. Si la calidad no mejora, purgue los tubos de tinta.

CUIDADO DE LA IMPRESORA

Hay que tomar en cuenta que estas impresoras utilizan un tipo especial de tinta, que permite un secado rápido , por lo tanto se recomienda un uso mínimo semanal para impresiones en blanco y negro, alguna impresión a color cada 2 semanas, **esto si no** lo están ocupando constantemente. Si la impresión esta borrosa o falta algún color, no dude en realizar una limpieza de cabezal, esto permite el movimiento de la tinta por todo el sistema de la impresora.

MANUAL DEL USUARIO EPSON L355, COMPLETO EN :

apoyoinformatico.jimdo.com

NOVEDADES

Gmail Backup

Gmail Backup nos permite hacer copia de seguridad local de todos nuestros mensajes de correo de Gmail.
Podemos descargarlo de esta dirección : http://www.gmail-backup.com/download . Descargamos el archivo, lo instalamos y ejecutamos. Obtenemos esta interfaz :



¡Estamos en la web!
apoyoinformatico.jimdo.com

NOTA:Lo pueden descargar de apoyoinformatico.jimdo.com NOVEDADES.

En este formulario tenemos que escribir nuestra dirección completa de Gmail (con @gmail.com o el dominio correspondiente a Google Apps), contraseña, carpeta donde guardaremos el backup y las fechas entre las que queremos guardar nuestros mensajes. Finalmente clicaremos en el botón "Backup" para hacer la copia de seguridad o en "Restore" si lo que queremos es restaurar una copia hecha previamente en otra cuenta de Gmail o en la misma.

PERSONALIZA TU PENDRIVE

Coloque su nombre a su pendrive. Botón derecho sobre su pendrive o utilice la herramienta: PimpMyUSB



LO PUEDE DESCARGAR DE:

apoyoinformatico.com

NOVEDADES